

Terapia de la Vaca Seca


Pasos para Mejorar los Resultados del Protocolo de Tratamiento de Secado



Use guantes y cámbielos o desinfectélos entre cada vaca.




Una vez completado el ordeño, desinfecte y limpie toda la superficie de cada pezón con una toallita con alcohol al 70%.



Desinfecte los pezones lejanos antes de los cercanos para evitar la contaminación accidental de los pezones previamente desinfectados (siga el orden de los números).




Mantenga los tubos de antibióticos siempre limpios y NUNCA los sumerja en agua. Retire la tapa del tubo con cuidado y evite tocar la punta.



Administre el antibiótico en los pezones en el orden opuesto de la desinfección.



Comenzando con el pezón más cercano a usted, infunda el antibiótico en el pezón. Masajea el pezón para que el antibiótico penetre en la glándula mamaria.



Repita el procedimiento de desinfección descrito anteriormente antes de continuar



Administre el sellador de pezones en cada pezón comenzando por el más cercano a usted (siga el mismo orden que se utilizó para aplicar el antibiótico).



Sujetar la base del pezón cerca de donde se une a la ubre y inyecte lentamente todo el contenido. ¡No dar masaje! El sellador debe permanecer en el canal del pezón.



Después de administrar el sellador, sumerja todos los pezones en una solución desinfectante. Los animales tratados deben estar de pie durante 30 minutos para permitir que se cierre el canal del pezón.



¡Marca la vaca para que los demás sepan que ha sido secada!